




# Poprawka dla kamery w ADAX TABLET 8E116

Plik należy pobrać i rozpakować archiwum ZIP:


[http://adax.pl/files/drivers/tablet/Camera\\_FIX\\_ADAX\\_Tablet\\_8E116.zip](http://adax.pl/files/drivers/tablet/Camera_FIX_ADAX_Tablet_8E116.zip)




1. Uruchomić Menedżer urządzeń, przytrzymując dłużej palec na ikonie Menu Start, a następnie wybierając z listy *Menedżer Urządzeń*.
2. Na liście należy odnaleźć Urządzenia Obrazowania i je rozwinąć, następnie przytrzymując dłużej palec wybrać opcję *Odinstaluj*, zaznaczając pole: *Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia*.




3. W kolejnym kroku należy wybrać z górnego menu *Akcja* → *Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu*




4. Następnie wybrać opcję: *Aktualizuj oprogramowanie sterownika* i wskazać miejsce rozpakowania pliku ZIP



## 5. Po zainstalowaniu pojawi się komunikat:



Aby zmiany zostały wprowadzone należy ponownie uruchomić komputer.



Po ponownym uruchomieniu komputera kamera będzie poprawnie działać.